

# WIESO WERDEN DIE LINIEN UND BILDER IN DEN MONATS-/JAHRESANSICHTEN NICHT AUSGEDRUCKT?




Wir nutzen für die Ausdrücke der **Dienstpläne**, der **Urlaubsjahresübersichten** und der monatlichen **An-/Abwesenheiten der Kinder** sog. HTML-Dateien (Internet-Datei). Für die Darstellung der Dateien wird ein separates Programm eingesetzt: der **HTML Browser** der **Kitathek Pro**. Es kann passieren, dass beim 1. Ausdruck die Gitternetzlinien sowie die Farben/Bilder fehlen.

## FAQ: System – Internetoptionen

Damit die Linien und Hintergründe gedruckt werden können, müssen Sie eine Systemeinstellung in Ihrem **Internetbrowser** vornehmen (vom Betriebssystem her, ist diese Einstellung standardmäßig ausgeschaltet). Die Eigenschaft müssen Sie nur einmalig hinterlegen. Sobald die Option gesetzt wird, werden alle Ausdrücke so ausgedruckt, wie Sie im HTML Browser der **Kitathek Pro** dargestellt werden.

### Wie gehen Sie vor?

1. Klicken Sie auf **[Start]** und wählen Sie die **[Systemsteuerung]** aus
2. In der Übersicht der Systemsteuerung klicken Sie bitte auf die **[Internetoptionen]**
3. Alternativ können Sie auch Ihren Internet-Explorer starten und dort über das Menü **[Extras] – [Internetoptionen]** gehen
4. In den Internetoptionen wählen Sie bitte die Registerkarte **[Erweitert]** aus
5. Scrollen Sie in den Optionen soweit, bis Sie die Einstellung **[Drucken]** sehen
6. Aktivieren Sie nun die Option **Hintergrundfarben und -bilder drucken**
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **[Übernehmen]** und anschließend auf **[OK]**
8. Schließen Sie alle geöffneten Dialoge



Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie direkt in der Online-Hilfe des **Kitathek Pro HTML Browsers** (drücken Sie einfach die [F1]-Taste im Programm).